

Goto+Bi DX EURJPY のパラメーターの説明

変数	値
自動買いエントリー	true
自動売りエントリー	false
自動決済	true
月曜日買いエントリー-OFF	false
口座情報の表示(バックテスト時はfalse)	true
時間取得方法	WindowsPCの時間を使って計算する
夏加算時間 (バックテスト用)	6
冬加算時間 (バックテスト用)	7
マジックナンバー	5102001
スリッページ	10
最大スプレッド	45
固定ロット数	0.01
複利モード	false
複利計算する有効証拠金	100000
複利ロット数(複利計算する有効証拠金に対して)	0.1
最大ロット数	49.0
損切幅	1000
利確幅	1000
取引欄に記載されるコメント	Goto+Bi DX EURJPY
買いエントリー-時間(時)	1
買いエントリー-時間(分)	0
買い決済時間(時)	9
買い決済時間(分)	55
売りエントリー-時間(時)	9
売りエントリー-時間(分)	55
売り決済時間(時)	12
売り決済時間(分)	45
決済ボタンの配置(四隅)	Left lower chart corner
エントリーボタン&ロット数ボタンの配置(四隅)	Left lower chart corner
---SELL決済ボタンの設定---	
表示テキスト	SELL 決済
文字カラー	Black
ボタンの背景カラー	SkyBlue
---BUY決済ボタンの設定---	
表示テキスト	BUY 決済
文字カラー	Black
ボタンの背景カラー	Pink
---BUY&SELL決済ボタンの設定---	
表示テキスト	BUY&SELL 決済
文字カラー	Black
ボタンの背景カラー	Gold
---ロット数表示ボタンの設定---	
表示テキスト	Lot
文字カラー	Black
ボタンの背景カラー	White
---SELLエントリーボタンの設定---	
表示テキスト	SELL ↓
文字カラー	White
ボタンの背景カラー	Blue
---BUYエントリーボタンの設定---	
表示テキスト	BUY ↑
文字カラー	White
ボタンの背景カラー	Red
---ボタンのサイズ設定---	
ボタンのサイズ(横幅)	120
ボタンのサイズ(縦幅)	40
---ボタンの横の順番---	
Sell決済ボタンの横の順番	0
Buy決済ボタンの横の順番	1
全決済ボタンの横の順番	2
Sellエントリーボタンの横の順番	0
ロット数表示ボタンの横の順番	1
Buyエントリーボタンの横の順番	2
---ボタンの縦の順番---	
Sell決済ボタンの縦の順番	1
Buy決済ボタンの縦の順番	1
BUY&SELL決済ボタンの縦の順番	1
Sellエントリーボタンの縦の順番	3
ロット数表示ボタンの縦の順番	3
Buyエントリーボタンの縦の順番	3
---ボタンのフォントと文字サイズの設定---	
フォント	江戸勘亭流
文字のサイズ	13

読み込み (L)

保存 (S)

OK

キャンセル

リセット

・自動買いエントリー

true→設定した買いエントリー時間に自動買いエントリーが入ります。

false→自動買いエントリーが入りません。

・自動売りエントリー

true→設定した売りエントリー時間に自動売りエントリーが入ります。

false→自動売りエントリーが入りません。

・自動決済

true→設定した決済時間に自動決済します。(ゴト一日のエントリー時間から決済時間までの間から外れたら決済)

false→自動決済しません。

・月曜日買いエントリーOFF

true→月曜日のゴト一日は買いエントリーが入りません。

false→月曜日のゴト一日も買いエントリーが入ります。

・口座情報の表示(バックテスト時は false)

true→口座情報がチャートに表示されます。

false→口座情報がチャートに表示されません。(バックテストをするときは false にすると早く進みます)

・時間取得方法

WindowsPC の時間を使って計算する

→WindowsPC の時間でエントリー & 決済します。実際に稼働するときにはこれを選択します。

EA で計算された時間を使う (バックテスト用)

→夏 & 冬時間を調整してバックテストをするときに使います。

サーバータイムが GMT+0 で固定されている (バックテスト用)

→GMT+0 でバックテストをするときに使います。

- **マジックナンバー (有料版のみ)**

→EA のマジックナンバーを設定

- **スリッページ**

→許容スリッページ数 (ポイント)

- **最大スプレッド**

→許容スプレッド (ポイント)

- **固定ロット数**

→複利モードが false の場合のロット数

- **複利モード**

→有効証拠金に応じてロット数を自動調整する

- **複利計算する有効証拠金 & 複利ロット数 (複利計算する有効証拠金に対して)**

例 > 有効証拠金 10000 円に対して 0.01 ロットで計算したい場合、複利計算する有効証拠金を 10000 に、複利ロット数を 0.01 にします。

- **最大ロット数**

→ロット数の上限

- **損切幅**

→マイナス何ポイントで決済するか設定

- 利確幅

→プラス何ポイントで決済するか設定

- 取引欄に記載されるコメント

→取引欄に記載されるコメントを設定（どのEAのポジションかわかりやすくなります↓）

USDJPYmicro, buy 0.10	2025.01.15 02:55:00
158.053 → 158.020	-3.00
USDJPYmicro, sell 0.10	2025.01.15 05:45:00
158.013 → 157.922	0.00
↓取引欄に記載されるコメント	
2025.01.15 02:55:00, Goto+Bi DX USDJPY	
S/L: 161.007	スワップ: 0.00
T/P: 154.007	税: 0.00
ID: 76587780	手数料: 0.00
USDJPYmicro, sell 0.10	2025.01.16 10:08:44
156.035 → 156.016	2.00

- 買いエントリー時間(時) & 買いエントリー時間(分)

例>ゴトー日の0時30分に買い注文を入れたい場合、買いエントリー時間(時)を0、買いエントリー時間(分)を30にします。

- 買い決済時間(時) & 買い決済時間(分)

例>買い注文を9時55分に決済したい場合、買い決済時間(時)を9、買い決済時間(分)を55にします。

にします。

- 売りエントリー時間(時) & 売りエントリー時間(分)

例>ゴトー日の9時55分に売り注文を入れたい場合、買いエントリー時間(時)を9、買いエントリー時間(分)を55にします。

- 売り決済時間(時) & 売り決済時間(分)

例>売り注文を12時45分に決済したい場合、売り決済時間(時)を12、売り決済時間(分)を45にします。

にします。

- 決済ボタンの配置(四隅)

→決済ボタンの位置を左上、右上、左下、右下のどこに配置するか設定します。

- Left upper chart corner → 左上

- Right upper chart corner → 右上

- Left lower chart corner → 左下

- Right lower chart corner → 右下

- エントリーボタン&ロット数ボタンの配置(四隅)

→エントリーボタン&ロット数表示ボタンの位置を左上、右上、左下、右下のどこに配置するか設定します。

各ボタンの設定

- 表示テキスト

→ボタンに表示する文字を入力します。

- 文字カラー

→ボタンに表示する文字の色を選択します。

- ボタンの背景カラー

→ボタンの色を選択します。

- ボタンのサイズ設定

→ボタンのサイズを横幅と縦幅で設定します。

- ボタンの横の順番

→ボタンの横の順番を設定します。左からの場合0から、右の場合は1からスタートします。

- ボタンの縦の順番

→ボタンの縦の順番を設定します。下からの場合1から、上の場合0からスタートします。

- ボタンのフォントと文字サイズの設定

→ボタンに表示する文字のフォントとサイズを設定します。